


## Configuración de correo protocolo Pop3 en el Outlook 2003


A continuación se describen los pasos para la configuración del Correo POP3 en su cuenta de Outlook.

- 1- Ingrese a su correo Outlook. Entre a “herramientas” y luego a “configuración de la cuenta”.



2. Allí coloque, “agregar una nueva cuenta de correo electrónico”.

3. Seleccione "Pop3".




**Cuentas de correo electrónico**

**Tipo de servidor**  
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

- Servidor de Microsoft Exchange**  
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**  
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**  
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**  
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**  
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás    Siguiente >    Cancelar

4. Allí ingrese sus datos. Recuerde que el nombre de usuario es su cuenta de correo reemplazando el @ por un punto. En servidor de correo entrante y saliente, coloque "mail.internetdinamica.com".



**Cuentas de correo electrónico**

**Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)**  
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

<b>Información sobre el usuario</b>	<b>Información del servidor</b>
Su nombre: <input type="text" value="Jorge López"/>	Servidor de correo entrante (POP3): <input type="text" value="mail.internetdinamica.com"/>
Dirección de correo electrónico: <input type="text" value="jlopez@lopez.com"/>	Servidor de correo saliente (SMTP): <input type="text" value="mail.internetdinamica.com"/>

**Información de inicio de sesión**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña


Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

**Probar configuración**

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

< Atrás    Siguiente >    Cancelar

5. Luego seleccione “más configuraciones”, allí ingrese a la solapa “servidor de salida” y tildé “mi servidor de salida requiere autenticación”.



6. Coloque aceptar, y luego “siguiente”, y luego “finalizar”. Así habrá terminado la configuración.